


オムロン無停電電源装置（UPS）専用ソフトウェア

PowerAct Pro Master Agent

Windows 8.1 編

インストールマニュアル



ご使用上の注意

ご使用用途について

一般オフィスやサーバールームで使われるコンピューターに使用することを目的に設計、製造されています。きわめて高い信頼性や安全性が要求される以下のような用途には絶対に使用しないでください。

1. 医療機器など、人命に直接関わる用途
2. 人身の損傷に至る可能性のある用途
例：航空機、船舶、電車、エレベーターなどの運行、運転、制御に直接関わる用途
3. 主要な電算機システム、幹線通信機器、公共の交通システムなどへの用途
4. これらに準ずる機器への用途

ソフトウェア使用許諾契約書について

本ソフトウェアをコンピュータへインストールされた場合は、次のソフトウェア使用許諾契約書（以下本契約）の内容にご同意いただけたものといたします。

ご同意いただけない場合には、ソフトウェアをコンピュータにインストールしないでください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社（以下オムロン）がお客様にソフトウェア商品（以下ソフトウェア）を使用許諾する条件を定めたものです。

必ずソフトウェアをご使用になる前に、注意して以下の事項をお読みください。

1. 本契約にいう「ソフトウェア」とは、本パッケージに含まれるコンピュータ・プログラムおよびそれに関連する技術資料などのすべてを含みます。ソフトウェアにかかわる著作権その他の知的財産権はオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に帰属し、本契約によりお客様に移転することはありません。お客様がそれらの権利を侵害した場合、前述のオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に対する責任は、お客様が負うものとします。
2. オムロンは、お客様に対し、本契約に基づきソフトウェアに関し以下の非独占的権利を許諾します。
 - (1) お客様がオムロンより購入した無停電電源装置（UPS）を監視および管理する目的に限り、当該無停電電源装置（UPS）から電源供給を受けているコンピュータであって、お客様自身が所有するもののみにおいて、ソフトウェアを使用する権利。
 - (2) お客様が、オムロンより購入した無停電電源装置（UPS）およびソフトウェアを組み込んだ対象製品を直接または間接に顧客に頒布する権利。ただし、当該対象製品に組み込まれた当該無停電電源装置（UPS）を監視および管理する目的に限るものとし、また、当該無停電電源装置（UPS）から電源供給を受けているコンピュータであって、顧客自身が所有するもののみにおいて使用する場合に限りです。

なお、本号において、対象製品とは、お客様が製造および販売する機器またはシステムソフトウェアをいい、また顧客とは、ソフトウェアが組み込まれた対象製品を自己のもとで使用する最終使用者をいいます。

3. 前項に定める場合を除き、お客様は、ソフトウェアをオムロンの事前の書面による同意なしに第三者に再使用許諾、譲渡または貸与することはできません。
4. お客様はソフトウェアのバックアップ目的のためのみにソフトウェアを複製することができます。
お客様はソフトウェアの改変ならびに逆コンパイル、逆アセンブリ、およびリバースエンジニアリングその他のそれに類する行為を行うことはできません。
5. お客様は、ソフトウェアの内容について本契約期間中およびその終了後も機密として保存し、第三者へ開示しないものとします。
6. オムロンは、お客様に対し、ソフトウェアがマニュアルと主要な点で一致して作動することを保証します。
お客様が、オムロンより無停電電源装置（UPS）を購入した日またはお客様がソフトウェアをインストールした日のいずれか早く到来する日から 90 日以内に、ソフトウェアの記録媒体の物理的な欠陥（CD-ROM のキズや破損など。ただし、ソフトウェアの使用に支障を生じさせるものに限り）またはソフトウェアの欠陥（マニュアルとの重大な不一致をいいます）を発見し返却した場合、オムロンは無償で交換いたします。ただし、上記の欠陥またはソフトウェアの記録媒体の物理的な欠陥が、お客様または第三者の不適切な使用または取扱いにより生じた場合については、上記のソフトウェアの交換の対象外となります。
7. 前項のソフトウェアの交換は、オムロンのソフトウェア保証責任のすべてを定めるものであり、オムロンはソフトウェアの欠陥により発生した、お客様の直接的、間接的、あるいは波及効果による損害、特別な事情による損害、逸失利益についての損害に対しては一切の責任を負いません。
8. ソフトウェアの改変ならびに逆コンパイル、逆アセンブリ、およびリバースエンジニアリングその他のそれに類する行為により、特許権（実用新案権に基づく権利も含む。以下同じ）、著作権または営業秘密を侵害するものとしてオムロンに使用を許諾している第三者または当該第三者以外からお客様が請求された場合にはオムロンは責任を負いません。
9. オムロンがお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、オムロンの責任はお客様がソフトウェアにより監視および管理している無停電電源装置（UPS）の購入代金として支払った金額を超えることはありません。
10. お客様が本契約に違反した場合、オムロンはお客様に通知することによりソフトウェアの使用許諾を終了させることができます。その場合、お客様はソフトウェアおよびそのすべての複製物をオムロンに返却しなければなりません。
11. 本契約は、日本国法に基づき解釈されるものとします。
12. お客様が日本に居住する個人または日本法に基づき設立された法人の場合には、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。その他の場合には、本契約に関する一切の紛争については、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則にしたがって、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁人の裁定は、最終的かつ本契約の当事者を拘束するものとします。
13. 本契約は、日本語版で作成されるものとし、英語版は参考訳とします。日本語版の内容と英語版の参考訳の内容に相違がある場合は、日本語版の内容が優先します。

運用に関するお願い

1. 本ソフトウェアおよび本書の内容の全部または一部を無断で流用することは固くお断りいたします。
 2. 本ソフトウェアおよび本書の内容については将来、予告なしに変更する場合があります。
 3. 本ソフトウェアおよび本書の内容については万全を期しておりますが、万一誤りやお気づきの点がございましたら、当社までご連絡くださるようお願いいたします。
 4. 本書に記載した画面などは、実際のものとは一部異なる場合があります。
- Google Chrome は、Google の商標です。
 - Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
 - Microsoft、Internet Explorer、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
 - Mozilla、Firefox は、Mozilla Foundation の登録商標です。
 - その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO.,LTD. 2016-2019 All Rights Reserved.

本書の読み方

本書の構成

本書は以下の内容で構成しています。

はじめに	本製品の特徴と、全体のシステム構成について記述
インストール	本製品のインストールの前提条件と、Apache を使用する、IIS を使用する、Web サーバを使用しない、3 種類のインストール方法について記述
シャットダウン動作の確認	シャットダウン時の動作設定やシャットダウンテストの実行方法について記述
こんなときには	トラブルシューティング
付録	動作シーケンスについて記述

表記上の注意

本書では以下の表記を使用しています。

注意	守っていただきたい事項、操作上の注意を要する事項を記載しています。この記載をよくお読みになり、必ず指示に従ってください。
参考	役立つ情報や、ヒントとなる情報を記載しています。また、関連する情報が記載されているページや他のマニュアルを紹介しています。
本製品	PowerAct Pro Master Agent、マスタ、マスタエージェントを指します。
[]	画面に表示される項目で、操作対象のもの（クリックできるボタン類）は [] で記載しています。 例：[次へ] ボタンをクリックします。
「 」	上記以外の画面に表示される項目や、リンク先については「 」で記載しています。 例：「通信ポートテスト結果」の結果が空欄の場合、本製品と UPS の通信ができていません。

目次

ご使用上の注意	1
本書の読み方	4
1 はじめに	7
1-1 特徴と機能	7
1-2 機器の接続と運用	8
1-2-1 コンピュータを 1 台接続する場合	8
1-2-2 コンピュータを 2 台以上接続する場合	8
1-2-3 仮想化 OS の構成例	10
1-3 インストールの種類	11
1-4 インストールの手順と動作確認	12
2 インストールの準備	13
2-1 インストールの前に	13
2-2 動作環境	13
3 インストール方法－Apache を選択－	14
3-1 本製品のインストール	14
3-2 ポップアップブロックの設定	27
3-3 サーバ証明書のインストール	31
4 インストール方法－IIS を選択－	39
4-1 IIS の有効化と設定	39
4-2 本製品のインストール	44
4-3 ポップアップブロックの設定	52
4-4 サーバ証明書のインストール	56
5 インストール方法－Web サーバ不使用－	64
5-1 本製品のインストール	64
6 シャットダウン動作の確認	72
6-1 シャットダウンパラメータ設定－Web サーバ使用－	72
■基本設定（必ず使う設定）	74
■応用設定（環境により使う設定）	75

6-2 シャットダウンパラメータ設定ーWeb サーバ不使用ー	76
■基本設定（必ず使う設定）	77
■応用設定（環境により使う設定）	78
6-3 シャットダウンテスト	80
7 アンインストール（削除）	82
7-1 本製品のアンインストール	82
8 こんなときには	84
8-1 「HTTP ポートをチェック」の警告が出たら	84
8-1-1 本製品のインストール途中でポート番号を変更する	84
8-1-2 インストール完了後に HTTP ポート番号を変更する	86
8-2 UPS と通信ができない	91
8-2-1 USB 接続の場合	92
8-2-2 Web サーバ使用環境	93
8-2-3 Web サーバ不使用環境	96
■ 通信ポートを「自動」で設定する	96
■ 通信ポートを「手動」で設定する	101
8-2-4 「通信ポートの設定」で「手動」を選択する場合	107
8-3 復電時にサーバを自動起動させる	109
8-3-1 UPS とコンピュータの自動起動設定	109
8-3-2 UPS 停止前に復電した場合にコンピュータが自動起動しない	111
■ Web サーバ使用環境	111
■ Web サーバ不使用環境	112
付 録	114
付-1 シャットダウン動作シーケンス	114
付-1-1 初期設定値の動作シーケンス	114
付-1-2 応用設定した場合の動作シーケンス	115
付-1-3 UPS の出力停止前に復電した場合	116

1 はじめに

1-1 特徴と機能

自動シャットダウンソフト PowerAct Pro MasterAgent（以下、本製品）は、冗長電源や出力コンセント制御などの機能を搭載した電源管理ソリューションです。

本製品には以下の機能があります。

スケジュール運転	UPS の停止、起動や自己診断テストを行うことができます。
連携シャットダウン	ネットワーク上の複数のサーバやクライアントを連携してシャットダウンさせることができます。
出力コンセント制御	出力コンセント制御機能を搭載した UPS と本製品を組み合わせることにより、コンセントグループ毎に出力停止／開始時間を制御することができます。
マルチ OS 対応	Windows／Linux／Macintosh／Unix の 4 種の OS に対応しています。
GUI	グラフィカルな画面で各種設定をすることができます。
仮想化サーバ対応	Hyper-V に対応し、複数のゲスト OS をシャットダウンすることができます。ゲスト OS へのインストールは不要です。
スクリプトシャットダウン	ソフトウェアをインストールできないアプライアンスサーバなども、スクリプトを使って OS のシャットダウンができます。
ping 監視・モバイル端末監視	Ping 応答による接続機器の死活監視やネットワーク上の端末の稼働状況監視、モバイル端末からのコンセント制御（リブート）ができます。
SNMPv3 対応	SNMPv3 に対応し、セキュアな環境でネットワーク上の電源管理ができます。
CO2 監視機能	接続機器の消費電力から、CO2 排出量を手軽に測定できます。スケジュール運転機能と併用すれば、夜間・休日は、機器の稼働を停止させることで CO2 や電気料金の削減ができます。

参考

自動シャットダウンソフトとは

自動シャットダウンソフトは無停電電源装置（以下、UPS）に併用するソフトウェアで、一定時間内にシステムを正常終了させ、ハードディスクやシステムファイルの破損等を防ぎます。

サーバーやコンピュータ等のシステムを UPS に接続される場合は、自動シャットダウンソフトのセット使用を推奨します。

1-2 機器の接続と運用


PowerAct Pro は、マスタとスレーブ、2つのソフトウェアで構成されます。

マスタ (Master Agent)	UPS を管理するソフトウェアで、USB 又は RS232C ケーブル経由で常時 UPS を監視します。停電時のシャットダウンやスケジュール運転、出力コンセント制御機能等を持っています。 UPS 1台につき、マスタは1台です。
スレーブ (Slave Agent)	Master Agent の命令に従い OS をシャットダウンするソフトウェア。 Master Agent とはネットワーク通信で連携します。


1-2-1 コンピュータを1台接続する場合

UPS 付属の通信ケーブルでコンピュータと UPS を接続し、本製品をインストールします。

< RS-232C 接続 >



< USB 接続 >



1-2-2 コンピュータを2台以上接続する場合

■ サーバ（または、一番長く稼働しているコンピュータ）


UPS 付属の通信ケーブルでコンピュータと UPS を接続し、本製品をインストールします。

■ コンピュータ（UPS と直接通信しないコンピュータ）

以下のどちらかの方法で、マスタに連携して OS をシャットダウンします。

- ① スレーブをインストールする（スレーブ対応 OS）
- ② 本製品からスクリプトコマンドを発行してコンピュータ（スレーブ非対応 OS 等）

UPS に複数のコンピュータを接続する場合



参考

- ・スレーブのインストール方法については別紙のインストールガイドを参照してください。
- ・コンピュータと UPS の接続には RS232C または USB のどちらか一方のみを使用してください。
- ・各コンピュータは同一セグメント上のネットワークに接続してください。


(例)

■ マスタ

- ・UPS と RS232C (または USB) で直接接続されたサーバ、コンピュータにインストールする
- ・UPS の監視／制御、LAN で接続されたサーバ、コンピュータの停止／起動も一元的に管理する
- ・UPS に実装して使用される「SC20G/SC20G2/SC21」も UPS を直接制御するため、マスタとして機能する

■ スレーブ


マスタからの命令に従い、コンピュータをシャットダウンする



1-2-3 仮想化 OS の構成例

Windows Server の Hyper-V 機能による仮想環境で使用する場合は、ホスト側に本製品をインストールします。

- ・ マスタ/スレーブともにインストール可能です。
- ・ マスタをインストールする場合は、RS232C または USB で接続してください。
- ・ スレーブをインストールする場合は、同一セグメントのネットワーク内にマスタが必要です。



参考

ゲスト OS の終了処理は、ホストにインストールした本製品又はシステム側で行いますので、ゲスト OS にインストールする必要はありません。

1-3 インストールの種類

本製品は Web モニタ画面で各種設定、UPS の管理を行います。モニタ画面を表示する為に、Web サーバを併用します。Web サーバは、Apache または WindowsOS 標準サービスの IIS (Internet Information Services) から選択してください。

尚、Web モニタ画面を使わずにコンソールから制御する方法もありますので、インストール前に以下 3 つの中から、どの方法で使用するか選択してください。

Apache を使用する場合	P.14 参照
IIS を使用する場合	P.39 参照
Web サーバを使用しない場合	P.64 参照

注意

Web サーバは、本製品同梱の Apache を推奨します。

既存のソフトウェアで Apache を使用している場合は、IIS を選択してください。

参考

Web サーバを使用しない場合、GUI では簡単なシャットダウン項目のみの設定になります。

☞ P.76 「6-2 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ不使用 -」


簡単なシャットダウン項目以外はコンソールを使用して設定します。コンソールの設定方法については、別冊の『コンソール設定ガイド』を参照してください。

モニタ画面



1-4 インストールの手順と動作確認

以下の手順で本製品のインストールと動作の確認をします。



2 インストールの準備

2-1 インストールの前に

インストールを開始する前に、以下の事項をご確認ください。

- ・ Administrator 権限があるユーザ名で OS にログインしてください。
- ・ ご環境で OS が正常に終了できることを確認してください。
- ・ 他の自動シャットダウンソフトを使用している場合は、必ずそのソフトウェアをアンインストールし、OS を再起動してください。各ソフトウェアのアンインストール方法は、それぞれの取扱説明書を参照してください。
- ・ UPS 付属の通信ケーブルでコンピュータと UPS と接続してください。

注意

本製品は、オムロン製 UPS およびオムロン製 OEM 供給品の UPS 以外では使用できません。

2-2 動作環境

WWW ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 11.0/10.0
HTTP サーバ	Apache HTTP Server (本製品同梱) Internet Information Services (Windows OS 標準)
RAM	256MB 以上
ハードディスク容量	100MB 以上
インターフェース	RS232C、USB
ネットワークカード	10Mbps 以上
プロトコル	TCP/IP

3 インストール方法－Apache を選択－

3-1 本製品のインストール

- 1 [当社ホームページ](#)より本製品をダウンロードする

ファイル名 : PAPV515_Master_Windows.zip

- 2 ダウンロードした「PAPV515_Master_Windows.zip」を解凍する


参考

「PAPV515_Master_Windows.zip」を解凍すると、「PAPV515_Master_Windows」フォルダが作成されます。


注意

ダウンロードしたファイルが「フォルダにチャックのついたアイコン」の場合、ダブルクリックでは正常に解凍できないことがありますので、必ず、以下の方法で解凍してください。


- ① PAPV515_Master_Windows.zip アイコンを右クリックする
- ② コンテキストメニューの「すべて展開(T)」をクリックし、デスクトップ等、分かり易い場所を指定する




- 3 「PAPV515_Master_Windows」フォルダを開き、setup.exe をダブルクリックする



4 「次へ(N)」 ボタンをクリックする




5 「使用許諾契約」に同意いただければ、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」を選択し、「次へ(N)」 ボタンをクリックする

**参考**

使用許諾契約に同意いただけない場合は本製品を使用できませんので、[キャンセル] ボタンをクリックし、インストールを中止してください。

- 6 「標準インストール（ネットワーク機能あり）」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックする




参考

「標準インストール」を選択した場合は、ネットワーク経由で以下の機能を利用できます。

- ・Web モニタ画面で UPS の状態確認や制御、各種設定
- ・スレーブをインストールしたコンピュータのシャットダウン
- ・SNMP を利用したシャットダウン警告や指定したコンピュータへの UPS の動作情報の通知

- 7 「Apache Web サーバを使用する」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックする



注意

Web サーバとしては、本製品同梱の Apache を推奨しています。

既存のソフトウェアで Apache を使用している場合は、IIS を選択してください。

📖 P.39「4 インストール方法 - IIS を選択 -」


参考

Web サーバを使用しない場合、GUI では簡単なシャットダウン項目のみの設定になります。


☞ P.76 「6-2 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ不使用 -」

簡単なシャットダウン項目以外はコンソールを使用して設定します。コンソールの設定方法については、別冊の『コンソール設定ガイド』を参照してください。


8 [OK] ボタンをクリックする

**参考**


環境によっては以下の画面が表示されますので、[インストール] ボタンをクリックしてください。



9 [次へ(N)] ボタンをクリックする




10 「使用許諾契約」に同意いただければ、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」を選択し [次へ(N)] ボタンをクリックする

**参考**

使用許諾契約に同意いただけない場合は本製品を使用できませんので、[キャンセル] ボタンをクリックし、インストールを中止してください。

11 [次へ(N)] ボタンをクリックする


**注意**

Apache を書き込み禁止のフォルダやネットワークドライブにインストールしないでください。
必ずローカルコンピュータのリードライト可能なハードディスクにインストールしてください。


参考

本画面では Apache のインストール先の変更が可能です。
変更する場合は、[参照(R)] ボタンをクリックし、インストール先を指定してください。


12 [インストール] ボタンをクリックする




13 [完了] ボタンをクリックする

**注意**

[完了] ボタンをクリックすると一旦以下の画面を表示しますが、バックグラウンドで本製品のインストーラが起動しておりますので、次の画面が表示されるまでそのままお待ちください。



14 [次へ(N)] ボタンをクリックする


**注意**

本製品を書き込み禁止のフォルダやネットワークドライブにインストールしないでください。
必ずローカルコンピュータのリードライト可能なハードディスクにインストールしてください。


参考

本画面では本製品のインストール先の変更ができます。
変更する場合は [参照(R)] ボタンをクリックし、インストール先を指定してください。


15 [次へ(N)] ボタンをクリックする



16 [次へ(N)] ボタンをクリックする



17 [いいえ(N)] ボタンをクリックする



参考


- ・暗号通信を使用する場合は [[はい(Y)]] を選択し、以下の画面は [OK] ボタンで閉じてください。



- ・ PowerAct Pro のインストールが完了したら、「サーバ証明書」をインストールしてください。

☞ P.31 「3-3 サーバ証明書のインストール」

- 18 「自動」または「手動」を選択し、[OK] ボタンをクリックする



参考

「自動」を選択した場合、COM ポート、USB ポートの順に UPS を検索します。

「手動」を選択した場合、設定した COM ポートだけを検索します。

☞ P.107 「8-2-4 「通信ポートの設定」で「手動」を選択する場合」

- 19 結果を確認して、[OK] ボタンをクリックする



参考

「通信ポートテスト結果」が空欄の場合、本製品と UPS の通信ができていません。インストール上は問題ありませんので、手順 21 の注意を確認した後、手順 22 に進んでください。

ここで UPS と通信させたい場合は P.91 「8-2 UPS と通信ができない」を参照してください。

注意

「通信ポートテスト結果」の結果が空欄の場合、次の手順 20、21 の画面は表示されません。

- 20 「UPS 使用開始日」、「バッテリー使用開始日（交換日）」、「次回のバッテリー交換（予定日）」を設定し、
[OK] ボタンをクリックする

バッテリー使用開始日（交換日）設定

【注意】
2000年1月1日以前の日付を設定することはできません。
設定する日付を再入力してください。

UPS使用開始日:
USB 1 2015-04-14

バッテリー使用開始日（交換日）:
2015-04-14

次回のバッテリー交換（予定日）:
2015-04-14

OK キャンセル

- 21 [OK] ボタンをクリックする

バッテリー使用開始日（交換日）設定結果

No.	通信ポート	バッテリー使用開始日
1	USB 1	2015-04-14

OK

注意

バッテリー使用開始日を設定した後、以下警告画面が表示されることがあります。

警告


HTTPポートをチェックしてください。
PowerAct Proが使用するHTTPポートは、すでに使用されています。または間違っています。

OK

この警告が出たら Apache の HTTP ポート番号を変更してください。

☞ P.84 「8-1 「HTTP ポートをチェック」の警告が出たら」

22 [OK] ボタンをクリックする

**参考**


「シャットダウンパラメータ」画面ではシャットダウン動作等、本製品の一部の機能が設定できます。

☞ P.75 「6-2 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ不使用 -」


「PowerAct Pro モニタ」では全ての機能設定ができます。

☞ P.72 「6-1 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ使用 -」 参照

23 [はい] ボタンをクリックする



24 パスワードは 1～15 文字の半角英数字（A～Z、a～z、0～9）で設定する



アクセス権設定

ログインID[Admin]のパスワードを設定してください。
設定したパスワードは忘れないようにしてください。

パスワード

パスワードの確認入力

OK

注意


大文字／小文字は区別されます。設定したパスワードはメモを取るなどして必ず保存しておいてください。

参考

本パスワードは PowerAct Pro モニタにログインするときのパスワードです。

☞ 「6-1 シャットダウンパラメータ設定－Web サーバ使用－」の手順 4 (P.73)

25 [OK] ボタンをクリックする



アクセス権設定


ログインID[Admin]のパスワードを設定してください。
設定したパスワードは忘れないようにしてください。

パスワード

パスワードの確認入力

OK

26 [完了] ボタンをクリックする



PowerAct Pro(Master Agent) - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard の完了

セトアップは、コンピュータへの PowerAct Pro(Master Agent) のインストールを完了しました。

< 戻る(B) **完了** キャンセル

以上で Apache を使用した本製品のインストールは終了です。

続いて、P.26 「3-2 ポップアップブロックの設定」に進んでください。


3-2 ポップアップブロックの設定

Internet Explorer を例にポップアップブロックの例外設定をします。

参考

Internet Explorer 以外のブラウザを使用する場合は、ブラウザ側でポップアップブロックの例外設定をしてください。
例外設定の対象は「127.0.0.1」です。

- 1 「スタート」 ボタンを右クリックし、「コントロールパネル」をクリックする




- 2 「ネットワークとインターネット」をクリックする




3 [インターネットオプション] をクリックする




4 [プライバシー] タブをクリックする




5 「ポップアップブロック」欄の「設定(E)」ボタンをクリックする



6 「許可する Web サイトのアドレス(W) :」欄に「127.0.0.1」と入力し「追加(A)」ボタンをクリックする



- 7 「許可されたサイト(S) :」欄に「127.0.0.1」が追加されたことを確認し [閉じる(C)] ボタンをクリックする




以上でポップアップブロックの設定は終了です。

P.22 手順 17「SSL による暗号化通信」で「使用する」を選択した場合は、P.31「3-3 サーバ証明書のインストール」に、「使用しない」を選択した場合は、P.72「6-1 シャットダウンパラメータ設定－Web サーバ使用－」に進んでください。

3-3 サーバ証明書のインストール

- 1 [スタート] ボタンを右クリックし「コントロールパネル」を選択する




- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックする




3 「インターネットオプション」をクリックする




4 「コンテンツ」タブをクリックする




5 「証明書(C)」 ボタンをクリックする




6 「信頼されたルート証明機関」 タブをクリックする




7 [インポート(I)] ボタンをクリックする




8 [次へ(N)] ボタンをクリックする




9 [参照(R)] ボタンをクリックする




10 [Program Files(x86)] フォルダ→ [Apache2.4.38] フォルダ→ [conf] フォルダ内の「server.crt」を選択し、[開く(O)] ボタンをクリックする




11 [次へ(N)] ボタンをクリックする




12 [次へ(N)] ボタンをクリックする




13 [完了(F)] ボタンをクリックする




14 [はい(Y)] ボタンをクリックする



15 [OK] ボタンをクリックする



16 [閉じる(C)] ボタンをクリックする

**参考**

「インターネットのプロパティ」、「ネットワークとインターネット」画面が開いていたら閉じてください。


以上で Apache 使用時のサーバ証明書のインストールは終了です。

続いて P. 72 「6-1 シャットダウンパラメータ設定ーWeb サーバ使用ー」に進んでください。


4 インストール方法－IIS を選択－

4-1 IIS の有効化と設定


- 1 [スタート] ボタンを右クリックし「プログラムと機能(F)」を選択する




- 2 [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックする



- 3 「インターネットインフォメーションサービス」で以下の画像と同じ箇所にチェックを入れ
[OK] ボタンをクリックする




4 「閉じる」 ボタンをクリックする




5 「プログラムと機能」画面を閉じる


6 「スタート」 ボタンを右クリックし、「コンピューターの管理(G)」をクリックする




- 7 左側のメニューで「インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャー」をクリックする




- 8 「接続」メニューでコンピュータ名を選択し「ホーム」画面で「ISAPI および CGI の制限」をクリックする



9 「操作」メニューの「機能設定の編集」をクリックする



10 「特定できない CGI モジュールを許可する(C)」にチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックする



以上で IIS の有効化と設定は終了です。

「コンピュータの管理」画面を閉じて P.44 「4-2 本製品のインストール」に進んでください。

4-2 本製品のインストール

1 [当社ホームページ](#)より本製品をダウンロードする

ファイル名 : PAPV515_Master_Windows.zip

2 ダウンロードした「PAPV515_Master_Windows.zip」を解凍する


参考

「PAPV515_Master_Windows.zip」を解凍すると、「PAPV515_Master_Windows」フォルダが作成されます。


注意

ダウンロードしたファイルが「フォルダにチャックのついたアイコン」の場合、ダブルクリックでは正常に解凍できないことがありますので、必ず、以下の方法で解凍してください。


- ① PAPV515_Master_Windows.zip アイコンを右クリックする
- ② コンテキストメニューの「すべて展開(T)」をクリックし、デスクトップ等、分かり易い場所を指定する




3 「PAPV515_Master_Windows」フォルダを開き、setup.exe をダブルクリックする



4 「次へ(N)」 ボタンをクリックする




5 「使用許諾契約」に同意いただければ、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」を選択し、「次へ(N)」 ボタンをクリックする

**参考**

使用許諾契約に同意いただけない場合は本製品を使用できませんので、[キャンセル] ボタンをクリックし、インストールを中止してください。

- 6 「標準インストール（ネットワーク機能あり）」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックする




参考


「標準インストール」を選択した場合は、ネットワークを経由して以下の機能を利用することができます。

- ・ Web モニタ画面で UPS の状態確認や制御、各種設定
- ・ スレープエージェントをインストールしたコンピュータの連携シャットダウン
- ・ SNMP を利用したシャットダウン警告や指定したコンピュータへ UPS の動作情報の通知

- 7 「IIS Web サーバを使用する」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックする



8 [次へ(N)] ボタンをクリックする


**注意**

本製品を書き込み禁止のフォルダやネットワークドライブにインストールしないでください。
必ずローカルコンピュータのリードライト可能なハードディスクにインストールしてください。


参考

本画面では本製品のインストール先の変更が可能です。インストール先を変更する場合は [参照(R)] ボタンをクリックしてインストール先を指定してから、[次へ(N)] ボタンをクリックします。


9 [次へ(N)] ボタンをクリックする



10 [次へ(N)] ボタンをクリックする



11 [いいえ(N)] ボタンをクリックする



参考

- ・暗号通信を使用する場合は [[はい(Y)] を選択し、以下の画面は [OK] ボタンで閉じてください。



- ・ PowerAct Pro のインストールが完了したら、「サーバ証明書」をインストールしてください。

☞ P.56 「4-4 サーバ証明書のインストール」

12 「自動」または「手動」を選択し [OK] ボタンをクリックする

通信ポートの設定

通信ポートの設定方法を選択してください。

通信ポート: 自動

OK

参考

「自動」を選択した場合、COM ポート、USB ポートの順に UPS を検索します。

「手動」を選択した場合、設定した COM ポートのみ検索します。

☞ P.107 「8-2-4 「通信ポートの設定」で「手動」を選択する場合」

13 結果を確認し [OK] ボタンをクリックする

通信ポートテスト結果

No.	通信ポート	UPS形式
1	USB1	BN75T

OK

参考

「通信ポートテスト結果」が空欄の場合、本製品と UPS の通信ができていません。インストール上は問題ありませんので、[OK] ボタンをクリックして手順 16 に進んでください。

ここで UPS と通信させたい場合は P.91 「8-2 UPS と通信ができない」を参照してください。

注意

「通信ポートテスト結果」が空欄の場合、手順 14、15 の画面は表示されません。

14 「UPS 使用開始日」、「バッテリー使用開始日（交換日）」、「次回のバッテリー交換（予定日）」を設定し、[OK] ボタンをクリックする

バッテリー使用開始日（交換日）設定

【注意】
2000年1月1日以前の日付を設定することはできません。
設定する日付を再入力してください。

UPS使用開始日:

USB 1 2015-04-14

バッテリー使用開始日(交換日):

2015-04-14

次回のバッテリー交換(予定日):


2015-04-14

OK キャンセル

15 [OK] ボタンをクリックする



16 [OK] ボタンをクリックする



参考


「シャットダウンパラメータ」画面ではシャットダウン動作等、本製品の一部の機能が設定できます。

☞ P.75 「6-2 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ不使用 -」

「PowerAct Pro モニタ」では全ての機能設定ができます。

☞ P.72 「6-1 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ使用 -」

17 パスワードは 1～15 文字の半角英数字（A～Z、a～z、0～9）で設定する



注意


大文字／小文字は区別されます。設定したパスワードはメモを取るなどして必ず保存しておいてください。

参考


本パスワードは PowerAct Pro モニタにログインするときのパスワードです。

☞ 「6-1 シャットダウンパラメータ設定－Web サーバ使用－」手順 4 (P.73)

18 [OK] ボタンをクリックする



19 [完了] ボタンをクリックする



以上で IIS を使用した本製品のインストールは終了です。

続いて、P.52 「4-3 ポップアップブロックの設定」に進んでください。


4-3 ポップアップブロックの設定

Internet Explorer を例にあげてポップアップブロックの例外設定をします。

参考

Internet Explorer 以外のブラウザを使用する場合は、ブラウザ側でポップアップブロックの例外設定をしてください。
例外設定の対象は「127.0.0.1」です。

- 1 [スタート] ボタンを右クリックし「コントロールパネル」をクリックする




- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックする




3 [インターネットオプション] をクリックする




4 [プライバシー] タブをクリックする




5 「ポップアップブロック」欄の「設定(E)」ボタンをクリックする



6 「許可する Web サイトのアドレス(W):」欄に「127.0.0.1」と入力し「追加(A)」ボタンをクリックする



- 7 「許可されたサイト(S):」欄に「127.0.0.1」が追加されたことを確認し [閉じる(C)] ボタンをクリックする




以上でポップアップブロックの設定は終了です。

P.48 手順 11「SSL による暗号化通信」で「使用する」を選択した場合は、次の P.56「4-4 サーバ証明書のインストール」に、「使用しない」を選択した場合は、P.72「6-1 シャットダウンパラメータ設定－Web サーバ使用－」に進んでください。

4-4 サーバ証明書のインストール

- 1 [スタート] ボタンを右クリックし「コントロールパネル(P)」をクリックする




- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックする




3 「インターネットオプション」をクリックする




4 「コンテンツ」タブをクリックする




5 「証明書(C)」 ボタンをクリックする




6 「信頼されたルート証明機関」 タブをクリックする




7 [インポート(I)] ボタンをクリックする




8 [次へ(N)] ボタンをクリックする




9 [参照(R)] ボタンをクリックする




10 「Program Files(x86)」 フォルダ → 「PowerAct Pro(Master Agent)」 フォルダから「server.crt」を選択し [開く(O)] ボタンをクリックする




11 [次へ(N)] ボタンをクリックする




12 [次へ(N)] ボタンをクリックする




13 [完了(F)] ボタンをクリックする




14 [はい(Y)] ボタンをクリックする



15 [OK] ボタンをクリックする



16 [閉じる(C)] ボタンをクリックする

**参考**

「インターネットのプロパティ」、「ネットワークとインターネット」画面が開いていたら閉じてください。

以上で IIS 使用時のサーバ証明書のインストールは終了です。

続いて P.72 「6-1 シャットダウンパラメータ設定ーWeb サーバ使用ー」に進んでください。

5 インストール方法－Web サーバ不使用－

5-1 本製品のインストール

- 1 [当社ホームページ](#)より本製品をダウンロードする

ファイル名 : PAPV515_Master_Windows.zip

- 2 ダウンロードした「PAPV515_Master_Windows.zip」を解凍する


参考

「PAPV515_Master_Windows.zip」を解凍すると、「PAPV515_Master_Windows」フォルダが作成されます。


注意

ダウンロードしたファイルが「フォルダにチャックのついたアイコン」の場合、ダブルクリックでは正常に解凍できないことがありますので、必ず、以下の方法で解凍してください。


- ① PAPV515_Master_Windows.zip アイコンを右クリックする
- ② コンテキストメニューの「すべて展開(T)」をクリックし、デスクトップ等、分かり易い場所を指定する




- 3 「PAPV515_Master_Windows」フォルダを開き、setup.exe をダブルクリックする



4 「次へ(N)」 ボタンをクリックする




5 「使用許諾契約」に同意いただければ、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」を選択し、「次へ(N)」 ボタンをクリックする

**参考**

使用許諾契約に同意いただけない場合は本製品を使用できませんので、[キャンセル] ボタンをクリックし、インストールを中止してください。

- 6 「スタンドアローンインストール（ネットワーク機能なし）」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックする



参考


「標準インストール」を選択した場合は、ネットワーク経由で以下の機能が利用できます。

・“Web サーバ使用マスタ”の Web モニタから“Web サーバ不使用マスタ”の UPS 制御や各種設定と確認


・スレーブをインストールしたコンピュータのシャットダウン

・SNMP を利用したシャットダウン警告や指定したコンピュータへの UPS の動作情報の通知

- 7 「Web サーバを使用しない」を選択して、[次へ(N)] ボタンをクリックする



8 [次へ(N)] ボタンをクリックする


**注意**

本製品を書き込み禁止のフォルダやネットワークドライブにインストールしないでください。
必ずローカルコンピュータのリードライト可能なハードディスクにインストールしてください。


参考

本画面では本製品のインストール先の変更が可能です。
変更する場合は [参照(R)] ボタンでインストール先を選択してください。


9 [次へ(N)] ボタンをクリックする



10 [次へ(N)] ボタンをクリックする



11 「自動」または「手動」を選択して、[OK] ボタンをクリックする

**参考**

「自動」を選択した場合、COM ポート、USB ポートの順に UPS を検索します。

「手動」を選択した場合、設定した COM ポートのみ検索します。

☞ P.107 「8-2-4 「通信ポートの設定」で「手動」を選択する場合」参照

12 結果を確認して [OK] ボタンをクリックする

**参考**

「通信ポートテスト結果」が空欄の場合、本製品と UPS の通信ができていません。インストール上は問題ありませんので、[OK] ボタンをクリックして手順 15 に進んでください。

ここで UPS と通信させたい場合は P.91 「8-2 UPS と通信ができない」を参照してください。

注意

「通信ポートテスト結果」が空欄の場合、手順 13、14 の画面は表示されません。

- 13 「UPS 使用開始日」、「バッテリー使用開始日（交換日）」、「次回のバッテリー交換（予定日）」を設定し
[OK] ボタンをクリックする

バッテリー使用開始日（交換日）設定

【注意】
2000年1月1日以前の日付を設定することはできません。
設定する日付を再入力してください。

UPS使用開始日:

USB 1 2015-04-14

バッテリー使用開始日（交換日）:

2015-04-14

次回のバッテリー交換（予定日）:

2019-04-14

OK キャンセル

- 14 [OK] ボタンをクリックする

バッテリー使用開始日（交換日）設定結果

No.	通信ポート	バッテリー使用開始日
1	USB 1	2015-04-14

OK

15 [OK] ボタンをクリックする

参考

インストール完了後、デスクトップに作成される「シャットダウンパラメータ設定」のショートカットから本画面を表示できます。

16 パスワードは 1～15 文字の半角英数字（A～Z、a～z、0～9）で設定する

注意


大文字／小文字は区別されます。設定したパスワードはメモを取るなどして必ず保存しておいてください。

参考


本パスワードは PowerAct Pro コンソールモニタにログインするときのパスワードです。

☞ 「6-1 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ使用 -」 手順 4 (P.73)

17 [OK] ボタンをクリックする



18 [完了] ボタンをクリックして、デスクトップ画面に戻る



以上で Web サーバを使用しない本製品のインストールは終了です。

続いて P.76 「6-2 シャットダウンパラメータ設定－Web サーバ不使用－」に進んでください。


6 シャットダウン動作の確認

6-1 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ使用 -


- 1 デスクトップの [PowerAct Pro モニタ] アイコンをダブルクリックする




- 2 [はい(Y)] ボタンをクリックする



- 3 本製品をインストールしたコンピュータ名をクリックする



- 4 「ログイン ID」に「Admin」、「パスワード」に本製品のインストール時に設定したパスワードを入力し
[設定] ボタンをクリックする



注意

「Admin」の「A」は必ず大文字で入力してください。大文字／小文字は区別されます。

- 5 [環境設定] ボタンをクリックする



注意

「UPS の形式」が空欄の場合、本製品と UPS の通信ができていません。

P.91「8-2 UPS と通信ができない」を参照してください。

6 シャットダウンパラメータの設定をする



■ 基本設定（必ず使う設定）

項目	設定内容
待機時間	本製品が入力電源異常を検出してから、シャットダウン動作を開始するまでの時間を設定します。 初期値：60 秒 ☞待機時間内に復電（電源の復旧）を検出した場合、シャットダウン動作は開始しません。 ☞0 秒に設定した場合は入力電源異常を検出後、即シャットダウンが始まります。ある程度余裕をもった時間を設定してください。
シャットダウンに必要な時間	OS がシャットダウンを開始した時点から、UPS が自動停止するまでの時間を設定します。 初期値：180 秒 ※OS のシャットダウン途中で UPS が出力停止しないように、ある程度余裕をもった時間を設定してください。
OS 終了モード	OS の終了モードを設定します。 「シャットダウン」で終了する 「休止状態」で終了する
UPS 自動停止	シャットダウン時に UPS を停止する設定です。 初期値：する ☞する UPS は「シャットダウンに必要な時間」経過後、出力停止します。 ☞しない UPS はバッテリーが尽きるまでバックアップ運転を続けます。

■ 応用設定（環境により使う設定）

項目	設定内容
シャットダウン開始遅延	UPS に複数台のコンピュータを接続している環境で、他のコンピュータよりシャットダウンの開始を遅くする場合に設定します。 設定範囲：0～600 秒（60 秒単位で設定できます） 初期値：0 秒（遅延なし）
外部コマンドライン	シャットダウン時に実行するプログラムのコマンドを入力します。 プログラムの実行時間は下段の「外部コマンド実行時間」で設定します。 ※「実行するプログラム」とはデータを保存するプログラムなどを指します。
外部コマンド実行時間	「外部コマンドライン」で設定したプログラムの実行に必要な時間を設定します。実行中は OS のシャットダウン動作を一時停止します。 設定範囲：0～600 秒（60 秒単位で設定できます） 初期値：0 秒 ※Hyper-V 機能使用時に仮想サーバを本製品で終了する場合、ゲスト OS（仮想サーバの OS）のシャットダウンに必要な時間を設定してください。
仮想サーバ終了モード （ゲスト OS の終了管理）	ゲスト OS の終了処理を OS 側で行うか、本製品で行うか、設定します。 「OS」が終了する： ゲスト OS を OS 側の管理で終了させるモードです。 ※「ゲスト OS 終了モード」は無効になります。ゲスト OS のシャットダウン時の動作は「Hyper-V マネージャ」で設定してください。
	「PowerAct Pro」が終了する： ゲスト OS を本製品で終了させるモードです。 追加で以下の設定が必要です。 1 「外部コマンド実行時間」でゲスト OS の終了に必要な時間を設定します。選択範囲は 60 秒～600 秒（60 秒単位）です。 2 「ゲスト OS 終了モード」で、ゲスト OS の終了方法を「シャットダウン」、[休止状態] から選択します。 ※「ゲスト OS 終了モード」はシャットダウンパラメータ起動時にゲスト OS が稼働状態にないと、選択できません。
ゲスト OS 終了モード	ゲスト OS の終了方法を「シャットダウン」で終了する、[「休止状態」で終了する] から選択します。

参考


設定を変更したら、必ず「設定」ボタンをクリックしてください。

以上で Web サーバを使用したシャットダウンパラメータの説明は終了です。

続いて P.80 「6-3 シャットダウンテスト」に進んでください。

6-2 シャットダウンパラメータ設定 - Web サーバ不使用 -

- 1 タスクトレイの常駐アイコンを右クリックし [エージェント停止] を選択する



- 2 常駐アイコンに×が付くことを確認する



- 3 デスクトップの [シャットダウンパラメータ設定] をダブルクリックする




注意

「シャットダウンパラメータ設定」で設定を変更する場合は、必ずエージェントを停止してください。

参考

「シャットダウンパラメータ」画面は、「アプリ」からも開くことができます。

「PowerAct Pro」→「シャットダウンパラメータ設定」



4 シャットダウン動作の基本的な項目を設定する

シャットダウンパラメータ

シャットダウンパラメータ | UPS起動/再起動 | 通信設定

シャットダウンパラメータ

UPS出力コンセント選択 [出力コンセントA (制御なし)]

待機時間 60 秒

シャットダウン開始遅延 0 秒

外部コマンドライン

外部コマンド実行時間 0 秒

シャットダウンに必要な時間 180 秒

OS 終了モード 「休止状態」で終了する

仮想サーバ終了モード 「OS」が終了する

ゲストOS終了モード 「シャットダウン」で終了する

UPS自動停止 する

その他のデバイス

出力コンセントA (制御なし) 0 秒

出力コンセントB (制御あり) 180 秒

出力コンセントC (制御あり) 180 秒

入力電源異常時の最大バックアップ時間

入力電源異常時の最大バックアップ時間 0 分

OK キャンセル

■ 基本設定（必ず使う設定）

項目	設定内容
待機時間	本製品が入力電源異常を検出してから、シャットダウン動作を開始するまでの時間を設定します。 初期値：60 秒 ☞待機時間内に復電（電源の復旧）を検出した場合、シャットダウン動作は開始しません。 ☞0 秒に設定した場合は入力電源異常を検出後、即シャットダウンが始まります。ある程度余裕をもった時間を設定してください。
シャットダウンに必要な時間	OS がシャットダウンを開始した時点から、UPS が自動停止するまでの時間を設定します。 初期値：180 秒 ※OS のシャットダウン途中で UPS が出力停止しないように、ある程度余裕をもった時間を設定してください。
OS 終了モード	OS の終了モードを設定します。 「シャットダウン」で終了する 「休止状態」で終了する
UPS 自動停止	シャットダウン時に UPS を停止する設定です。 初期値：する ☞する UPS は「シャットダウンに必要な時間」経過後、出力停止します。 ☞しない UPS はバッテリーが尽きるまでバックアップ運転を続けます。

■ 応用設定（環境により使う設定）


項目	設定内容
シャットダウン開始遅延	UPS に複数台のコンピュータを接続している環境で、他のコンピュータよりシャットダウンの開始を遅くする場合に設定します。 設定範囲：0～600 秒（60 秒単位で設定できます） 初期値：0 秒（遅延なし）
外部コマンドライン	シャットダウン時に実行するプログラムのコマンドを入力します。 プログラムの実行時間は下段の「外部コマンド実行時間」で設定します。 ※「実行するプログラム」とはデータを保存するプログラムなどを指します。
外部コマンド実行時間	「外部コマンドライン」で設定したプログラムの実行に必要な時間を設定します。実行中は OS のシャットダウン動作を一時停止します。 設定範囲：0～600 秒（60 秒単位で設定できます） 初期値：0 秒 ※Hyper-V 機能使用時に仮想サーバを本製品で終了する場合、ゲスト OS（仮想サーバの OS）のシャットダウンに必要な時間を設定してください。
仮想サーバ終了モード （ゲスト OS の終了管理）	ゲスト OS の終了処理を OS 側で行うか、本製品で行うか、設定します。 「OS」が終了する： ゲスト OS を OS 側の管理で終了させるモードです。 ※「ゲスト OS 終了モード」は無効になります。ゲスト OS のシャットダウン時の動作は「Hyper-V マネージャ」で設定してください。 「PowerAct Pro」が終了する： ゲスト OS を本製品で終了させるモードです。 追加で以下の設定が必要です。 1 「外部コマンド実行時間」でゲスト OS の終了に必要な時間を設定します。選択範囲は 60 秒～600 秒（60 秒単位）です。 2 「ゲスト OS 終了モード」で、ゲスト OS の終了方法を「シャットダウン」、[休止状態] から選択します。 ※「ゲスト OS 終了モード」はシャットダウンパラメータ起動時にゲスト OS が稼働状態にないと、選択できません。
ゲスト OS 終了モード	ゲスト OS の終了方法を「シャットダウン」で終了する、[「休止状態」で終了する] から選択します。

参考

・「基本設定」は、どのご環境でも必ず設定します。「応用設定」は、必要に応じて設定してください。

5 [OK] ボタンをクリックする

6 常駐アイコンを右クリックし [エージェント起動] をクリックする



7 常駐アイコンの×が消えることを確認する



以上で Web サーバ不使用時のシャットダウンパラメータの設定は終了です。

続いて P.80 「6-3 シャットダウンテスト」に進んでください。

6-3 シャットダウンテスト

UPS を停電状態にしてコンピュータのシャットダウンテストを実施します。

参考

シャットダウンテストでは以下 2 つの動作を確認してください。

- ① コンピュータがシャットダウンすること
 - ② コンピュータのシャットダウン完了後に UPS の出力が停止すること
- ☞ 動作イメージは P.114 「付-1 シャットダウン動作シーケンス」を参照してください。

1 タスクトレイの常駐アイコンが「商用運転中」になっていることを確認する

アイコン	状 態	備 考
	商用運転中	UPS と本製品は通信中です。 入力電源に異常はありません。
	通信エラー	UPS と本製品の通信ができていません。 この状態では停電が発生してもシャットダウンできません。 通信ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 P.91 「8-2 UPS と通信ができない」を参照してください。
	入力電源異常	入力電源の異常で UPS はバックアップ運転（バッテリー出力）中です。 原因として停電、電圧または周波数の変動などが考えられます。

2 UPS の AC 入力プラグをコンセントから抜き、停電状態にする

参考

本製品が停電を検出すると常駐アイコンが「入力電源異常」に変わります。

3 常駐アイコンが「入力電源異常」に変化したら、「待機時間」の設定値後（初期値 60 秒）に OS のシャットダウンが始まることを確認する

初期設定

- ・待機時間：60 秒
- ・シャットダウンに必要な時間：180 秒
- ・UPS 自動停止：する

- 4 OS のシャットダウン開始から「シャットダウンに必要な時間」経過後（初期値 180 秒）、UPS の出力が停止することを確認する

注意

シャットダウンパラメータで「UPS 自動停止・しない」を選択した場合は、バッテリー残量が無くなるまで UPS の出力は停止しません。

参考

UPS が停止する（UPS が OFF になる）と、UPS 本体の「状態表示」や LCD が消灯します。

- 5 UPS の AC 入力プラグをコンセントに挿し、復電させる

参考

復電すると UPS が自動再起動（UPS が ON）します（工場出荷値）。
UPS 側で自動再起動「しない」設定にしている場合は、復電しても自動再起動しません。

注意

手動でコンピュータの電源を入れる場合は、UPS が停止する前にコンピュータを起動させないよう注意してください。

☞ P.116 「付-1-3 UPS の出力停止前に復電した場合」

以上でシャットダウンテストは終了です。


7 アンインストール (削除)

7-1 本製品のアンインストール

参考

本製品をアンインストールする時は、起動しているソフトウェアを停止してください。

- 1 [コントロールパネル] → 「プログラムと機能」を開き、「PowerAct Pro(Master Agent)」をダブルクリックする




参考


本製品はインストーラーを使って削除することもできます。

インストーラーで削除する場合は、インストールした本製品と同じバージョンの Setup.exe を起動し、画面の指示に従って削除してください。

- 2 [はい(Y)] ボタンをクリックする



3 [完了] ボタンをクリックする

**参考**

PowerAct Pro 同梱の Apache を使用している場合は、同様の手順で「Apache2.4.38」を削除してください。

4 Windows 8.1 を再起動する

以上で本製品のアンインストールは終了です。

8 こんなときには


8-1 「HTTP ポートをチェック」の警告が出たら

「3-1 本製品のインストール」の手順 21 (P.24) の後に警告画面が表示されることがあります。


この場合、本製品の Apache が使用する HTTP ポートを別のプログラムで使用している状態ですので、Apache のポート番号を変更してください。

8-1-1 本製品のインストール途中でポート番号を変更する

- 1 [OK] ボタンをクリックし、警告画面を閉じる



2 [通信設定] タブの「HTTP ポート」を変更し [OK] ボタンをクリックする

**参考**

HTTP ポート番号の初期値 : 80

本例では HTTP ポートを 80 から 8080 に変更しています。

注意


「3-1 本製品のインストール」手順 17 (P.22) で「SSL による暗号化通信を使用する」を選択した場合は HTTPS ポート番号を変更してください。

HTTPS ポート番号の初期値 : 443

3 手順 23 (P.25) に戻る

8-1-2 インストール完了後に HTTP ポート番号を変更する


- 1 タスクトレイの常駐アイコンを右クリックし、[エージェント停止] を選択する




- 2 常駐アイコンに×が付くことを確認する



- 3 [Program Files (x86)] フォルダ→ [PowerAct Pro(Master Agent)] フォルダ
→ [ConfigShutdownParameter.exe] をダブルクリックする



- 4 [通信設定] タブの「HTTP ポート」の番号を変更し [OK] ボタンをクリックする



参考

本例では 80 を 8080 に変更しています。


HTTP ポート番号の初期値 : 80

注意

「3-1 本製品のインストール」手順 17 (P.22) で「SSL による暗号化通信を使用する」を選択した場合は HTTPS ポート番号を変更してください。

HTTPS ポート番号の初期値 : 443


- 5 常駐アイコンを右クリックし [エージェント起動] を選択する




6 常駐アイコンの×が消えることを確認する





7 デスクトップの [PowerAct Pro モニタ] を右クリックし [プロパティ] を選択する




8 [セキュリティ] タブをクリックする



9 「編集(E)」 ボタンをクリックする

10 「グループ名またはユーザー名(G):」 欄でログインしているユーザー名をクリックし
「アクセス許可(P):」 欄の「フルコントロール」にチェック、[適用(A)] ボタンをクリックする

11 [Web ドキュメント] タブの「URL(U):」欄でポート番号を修正し [OK] ボタンをクリックする

**参考**

ポート番号は、手順 4 (P.87) で変更したものに修正してください。

例) ポート番号を 80 から 8080 に変更した場合

http://127.0.0.1:**80**/PowerAct_Pro/


↓

http://127.0.0.1:**8080**/PowerAct_Pro/

8-2 UPS と通信ができない

本製品は、USB ポートまたは RS232C ポート（COM ポート）経由で UPS と通信します。

以下のチャートを参考にして、本製品と UPS の通信を確立してください。



8-2-1 USB 接続の場合

- 1 サーバから USB ケーブルを取り外す
- 2 USB ケーブルを再接続して、30 秒～1 分程度（UPS が再検出される時間）待つ

参考


USB 通信が確立すると、常駐アイコンが「商用運転中」の表示になります。




USB ケーブルを再接続しても通信が確立しない場合は、P.94「8-2-2 Web サーバ使用環境」または P.96「8-2-3 Web サーバ不使用環境」へ進んでください。

8-2-2 Web サーバ使用環境

- 1 デスクトップの [PowerAct Pro モニタ] をダブルクリックする



- 2 [はい(Y)] ボタンをクリックする



- 3 本製品をインストールしたコンピュータ名をクリックする



- 4 「ログイン ID」に「Admin」、「パスワード」にインストール時に設定したパスワードを入力し、
[設定] ボタンをクリックする


注意

大文字／小文字は区別されます。

- 5 [環境設定] をクリックする


- 6 [通信設定] をクリックする

7 「自動選択」 ボタンをクリックする



参考

UPS の型式が表示されれば通信が確立しています。




※通信ポートを「手動」で設定する場合は、[ポート追加] ボタンをクリックし、UPS を接続している COM ポートを選択してください。

8 「通信設定」、「PowerAct Pro モニタ」画面を閉じる


8-2-3 Web サーバ不使用環境

■ 通信ポートを「自動」で設定する

- 1 [Program Files (x86)] フォルダ→ [PowerAct Pro(Master Agent)] フォルダ
→ [PowerActProConsole.exe] をダブルクリックする




- 2 「2」を入力し「Enter」キーを押す




3 「3」を入力し「Enter」キーを押す

「IP address of PowerAct Pro master agent:」欄に「127.0.0.1」を入力し「Enter」キーを押す




4 「1. Login ID:」欄に「Admin」を入力して、「Enter」キーを押す

続いて、「2. Password:」欄に本製品のインストール時に設定したパスワードを入力し「Enter」キーを押す



5 キーボードの「Q」キーを押す




```

C:\Program Files (x86)\PowerAct Pro(Master Agent)\PowerActProCon...
=====[PowerAct Pro Console Monitor]=====
[PowerAct Pro Monitor (OMRON-WIN81/ Full Access)]
[Date And Time]: 2015-06-22 17:13:23
[Battery Use Date]: 2013-06-19 [Next Battery Replace Date]: 2016-06-19
-----[UPS Setting]-----
UPS Model: BN100S Buzzer Status: On
UPS Status: On Line Function Test Status: On
Output A: Output Start Battery Auto Test: Off
Output B: NoSupport UPS cold start status: Off
Output C: NoSupport Input Sensitivity: 100V/Standard
Battery Status: Normal UPS Auto Reboot: On
Additional Battery Unit: 0 Presumed Backup Time: 466
-----[UPS Data]-----
Input Voltage: 101.3V Input Frequency: 50.0Hz
Output Voltage: 102.0V Output Frequency: 50.0Hz
Load Level: 0% Battery Capacity: 100%
Communication Port: USB1 Test Result:
-----[Next Shutdown Start / Next UPS Restart]-----
Next Shutdown Start: Next UPS Restart:
-----[Last Two Events]-----
2015-06-22 17:01:15 [Battery change date] is updated [OMRON-WIN81 (Master) 20...
2015-06-22 17:00:34 [Battery change date] is updated [OMRON-WIN81 (Master) 20...
=====
Key "R" To Refresh UPS Data, Key "A" To AutoLoad UPS Data / 10 Seconds
Key "Q" To Quit The Monitor, Key "C" To Change The Current UPS Monitor

```

6 「1」を入力し「Enter」キーを押す




```

C:\Program Files (x86)\PowerAct Pro(Master Agent)\PowerActProCon...
-----+-----
PowerAct Pro Monitor (OMRON-WIN81) Main Menu
-----+-----
1. System Configuration
2. UPS Setting N/A
3. Manual Operation N/A
4. PowerAct Pro Monitor
5. Events Log
6. Data Log
7. CO2 Log N/A
8. Close Application Information
9. Help
0. Return To NetSearch
Select Number -> 1

```

7 「1」を入力し「Enter」キーを押す




```


-----+-----
[ "System" menu of PowerAct Pro Monitor(OMRON-WIN81) ]
-----+-----
1. Configuration
2. Event
3. Schedule N/A
0. Return
Select Number -> 1

```


8 「4」を入力し「Enter」キーを押す




9 「1」を入力し「Enter」キーを押す



10 「11」を入力し「Enter」キーを押す




11 「1」を入力し「Enter」キーを押す



参考

- ・「Communication Port List」に UPS が自動検出されるまで時間がかかることがあります。
 - ・「UPS Model」欄に接続している UPS の型式が表示されれば、UPS と通信が確立された状態です
- 以下の例では USB ポートに BN100S を検出しています。




12 「Enter」 キーを押し手順 11 の画面に戻る


13 「0」を入力後「Enter」キーを押し一つ前の画面に戻る
以後同様の操作で「PowerActProConsole」を閉じる

■ 通信ポートを「手動」で設定する

- 1 [Program Files (x86)] フォルダ→ [PowerAct Pro(Master Agent)] フォルダの [PowerActProConsole.exe] をダブルクリックする




- 2 「2」を入力し「Enter」キーを押す




3 「3」を入力し「Enter」キーを押す

「IP address of PowerAct Pro master agent:」欄に「127.0.0.1」を入力し「Enter」キーを押す



4 「1. Login ID:」欄に「Admin」を入力し「Enter」キーを押す

「2. Password:」欄に本製品インストール時に設定したパスワードを入力し「Enter」キーを押す



5 キーボードの「Q」キーを押す

```

C:\Program Files (x86)\PowerAct Pro(Master Agent)\PowerActProCon...
=====[PowerAct Pro Console Monitor]=====
[PowerAct Pro Monitor (OMRON-WIN81/ Full Access)]
[Date And Time]: 2015-06-22 17:13:23
[Battery Use Date]: 2013-06-19 [Next Battery Replace Date]: 2016-06-19
-----[UPS Setting]-----
UPS Model: BN100S Buzzer Status: On
UPS Status: On Line Function Test Status: On
Output A: Output Start Battery Auto Test: Off
Output B: NoSupport UPS cold start status: Off
Output C: NoSupport Input Sensitivity: 100V/Standard
Battery Status: Normal UPS Auto Reboot: On
Additional Battery Unit: 0 Presumed Backup Time: 466
-----[UPS Data]-----
Input Voltage: 101.3V Input Frequency: 50.0Hz
Output Voltage: 102.0V Output Frequency: 50.0Hz
Load Level: 0% Battery Capacity: 100%
Communication Port: USB1 Test Result:
-----[Next Shutdown Start / Next UPS Restart]-----
Next Shutdown Start: Next UPS Restart:
-----[Last Two Events]-----
2015-06-22 17:01:15 [Battery change date] is updated [OMRON-WIN81 (Master) 20...
2015-06-22 17:00:34 [Battery change date] is updated [OMRON-WIN81 (Master) 20...
=====
Key "R" To Refresh UPS Data, Key "A" To AutoLoad UPS Data / 10 Seconds
Key "Q" To Quit The Monitor, Key "C" To Change The Current UPS Monitor

```

6 「1」を入力し「Enter」キーを押す

```

C:\Program Files (x86)\PowerAct Pro(Master Agent)\PowerActProCon...
+-----+
+ PowerAct Pro Monitor (OMRON-WIN81) Main Menu
+-----+
1. System Configuration
2. UPS Setting N/A
3. Manual Operation N/A
4. PowerAct Pro Monitor
5. Events Log
6. Data Log
7. CO2 Log N/A
8. Close Application Information
9. Help
0. Return To NetSearch
Select Number -> 1

```


7 「1」を入力し「Enter」キーを押す

```


+-----+
+ [ "System" menu of PowerAct Pro Monitor(OMRON-WIN81) ]
+-----+
1. Configuration
2. Event
3. Schedule N/A
0. Return
Select Number -> 1

```



8 「4」を入力し「Enter」キーを押す




9 「1」を入力し「Enter」キーを押す




10 「11」を入力し「Enter」キーを押す




11 「2」を入力し「Enter」キーを押す



12 「2」を入力し「Enter」キーを押す




13 UPS を接続している COM ポートを選択し「Enter」キーを押す

**参考**

「2.Add」を選択すると、コンピュータのシリアルポートがリスト表示されます。
本例ではシリアルポートが COM1 のみの為、「1」の COM1 を選択しています。


14 「1」 (COM List) を入力し「Enter」キーを押す



参考

「1.COM List」ではUPS との通信状況が確認できます。

UPS を接続してある USB ポート (又は COM ポート) と UPS の型式が表示されます。



※「UPS Model」に接続している UPS の型式が表示されれば、UPS との通信が確立した状態です。

本例では COM1 に BN100S を検出しています。

15 「Enter」キーを押し手順 11 の画面に戻る


16 「0」を入力し「Enter」キーを押して、一つ前の画面に戻る
以後同様の操作で「PowerActProConsole」を終了する

8-2-4 「通信ポートの設定」で「手動」を選択する場合


本製品のインストール時に通信ポートを「手動」設定する手順です。

(☞P.23 手順 18、P.49 手順 12、P.68 手順 11)


- 1 「手動」を選択して、[OK] ボタンをクリックする




- 2 UPS を接続している COM ポートを選択して、[追加(A)] ボタンをクリックする



- 3 [OK] ボタンをクリックする



- 4 [OK] ボタンをクリックする



- 5 選択した COM ポートの通信結果を確認して、[OK] ボタンをクリックする



- 6 本製品のインストール手順に戻る

Apache を使用する場合	P.24 手順 20 参照
IIS を使用する場合	P.49 手順 14 参照
Web サーバを使用しない場合	P.69 手順 13 参照

8-3 復電時にサーバを自動起動させる

8-3-1 UPS とコンピュータの自動起動設定

入力電源異常で UPS が自動シャットダウンした後、復電時にコンピュータを自動起動させる場合は、UPS の設定とコンピュータの BIOS の設定をしてください。

1 復電時に UPS を自動起動する設定（工場出荷時設定）にする


参考

- ・ UPS の設定スイッチで設定する機種は、「2 番」を「OFF」にします。
設定スイッチを変更した後は UPS の再起動が必要です。
UPS の再起動方法等、設定の詳細は各 UPS の取扱説明書を参照してください。
- ・ UPS の LCD メニューで設定する機種の場合、「セッテイ」→「キドウセッテイ」→「ジドウサイキドウ」で「ユウコウ」にチェックを入れます。

2 コンピュータの BIOS 設定を「復電時に自動起動する」設定にする

- ・ NEC (Express5800)

[Boot] → [After Power Failure] → [Power On]




- ・ HP (ProLiant DL145)

[Power] → [After Power Failure] → [Power On]




- ・ HP (ProLiant DL DL360G6)

[サーバベイラビリティ] → [自動パワーオン] → [有効]



- ・ 富士通 (PRIMERGY RX100 S5)

[Power] → [Power Failure Recovery] → [Always On]



- ・ 日立 (HA8000)

BIOS セットアップメニューで「AC 入力でシステム装置を起動させる」に設定にする

参考

BIOS 設定の詳細は、各コンピュータの取扱説明書を参照してください。

8-3-2 UPS 停止前に復電した場合にコンピュータが自動起動しない

OS がシャットダウンを開始した後、UPS が出力停止する前に復電した場合、UPS は出力停止した直後に自動起動するため、コンピュータへの給電を停止している時間が短くなります。

この給電停止時間が短いことが原因でコンピュータが起動しない可能性がありますので、「UPS 起動遅延時間」で給電停止時間を延ばして、コンピュータが自動起動するか確認してください。

参考

コンピュータは入力電源の停止時間が短いと内部に蓄積された電力が抜けきらず、入力電源が OFF になったことを検出できないことがあります。

コンピュータ内部に蓄積された電力が完全に抜けきる時間はコンピュータ毎に異なりますので、使用している機種に合わせて「UPS 起動遅延時間」を調節してください。

■ Web サーバ使用環境

- 1 デスクトップの [PowerAct Pro モニタ] にログインし [環境設定] → [UPS 起動／再起動] を開く
- 2 「UPS 起動遅延時間」を延ばし、[設定] ボタンをクリックする




- 3 「UPS 起動／再起動」画面を [キャンセル] ボタンで閉じる

4 [システム] → [ログオフ] で [PowerAct Pro モニタ] を閉じる



■ Web サーバ不使用環境

- 1 タスクトレイの常駐アイコンを右クリックし [エージェント停止] を選択する




- 2 常駐アイコンに×が付くことを確認する




- 3 デスクトップの [シャットダウンパラメータ設定] をダブルクリックする



- 4 [UPS 起動／再起動] タブで「UPS 起動遅延時間」を変更し [OK] ボタンをクリックする



- 5 常駐アイコンを右クリックし [エージェント起動] を選択する



- 6 常駐アイコンの×が消えることを確認する



付 録

付-1 シャットダウン動作シーケンス


付-1-1 初期設定値の動作シーケンス

初期設定

- ・ 待機時間：60 秒
- ・ シャットダウンに必要な時間：180 秒
- ・ UPS 自動停止：する

本製品が入力電源異常を検出してから約 60 秒後に OS のシャットダウンが開始されます。

OS のシャットダウン開始から約 180 秒後に UPS が出力停止します。



参考

初期値では本製品が入力電源異常を検出してから UPS が出力停止するまで約 240 秒かかります。


付-1-2 応用設定した場合の動作シーケンス

設定例

- ・ 待機時間 : 60 秒
- ・ **シャットダウン開始遅延 : 60 秒**
- ・ **外部コマンド実行時間 : 60 秒**
- ・ シャットダウンに必要な時間 : 180 秒
- ・ UPS 自動停止 : する

「シャットダウン開始遅延」と「外部コマンド実行時間」の設定がそれぞれ「60 秒」の場合、入力電源異常の検出から約 180 秒後に OS のシャットダウンが開始されます。

OS のシャットダウン開始から約 180 秒後に UPS が出力停止します。



参考

本設定では本製品が入力電源異常を検出してから UPS が出力停止するまで約 360 秒かかります。

「シャットダウン開始遅延時間」、「外部コマンド実行時間」、「シャットダウンに必要な時間」の合計は、出力コンセント制御機能のある UPS で最大 1800 秒、出力コンセント制御機能のない UPS で最大 600 秒です。

出力コンセント制御機能のある UPS は以下の通りです。


- ・ BN220S/BN300S
- ・ BN100XR/BN150XR/BN240XR
- ・ BN75R/BN150R/BN300R
- ・ BN100T/BN150T/BN220T/BN300T
- ・ BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
- ・ BU1002SW/BU3002SW
- ・ BU150R

付-1-3 UPS の出力停止前に復電した場合

UPS が「自動停止する」設定では、OS のシャットダウンが開始されると、UPS は必ず出力停止します。

UPS の出力停止前にコンピュータの電源を入れると、OS の起動途中または起動後に UPS が出力停止する為、故障の原因となる恐れがあります。

コンピュータを手動で起動する前に、必ず、UPS が出力停止した後であることを確認してください。



参考

UPS が自動停止する前にコンピュータを起動したい場合は、一旦 UPS を再起動（電源スイッチ操作で OFF / ON する）し、出力停止タイマーをリセットしてください。

本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されております。
本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

K1L-D-16013B